

Schopfschoppe - Citra Singlehop Pale Ale



Menge	33,0	Liter
Stammwürze	13,0	°P
Bittere	35	IBU
Nachisomerisierungszeit	15	min
Farbe	11,1	EBC
CO ₂ -Gehalt	5,0	g/l
Brauanlage	Meine Brauanlage	



Pale Ale Malz	3.182	kg	44.4	%	7	EBC
Pilsener Malz	3.182	kg	44.4	%	3	EBC
Münchener Malz II	0.803	kg	11.2	%	23	EBC
Gesamt	7.168	kg				



Citra (Pellets) 12 % Alpha	5.72	g	70	min
Citra (Pellets) 12 % Alpha	11.43	g	20	min
Citra (Pellets) 12 % Alpha	11.43	g	10	min
Citra (Pellets) 12 % Alpha	11.43	g	5	min
Citra (Pellets) 12 % Alpha	17.15	g	0	min



Hauptguss	25,09	Liter
Milchsäure (80%)	3,42	ml
Nachguss	24,22	Liter
Milchsäure (80%)	3,30	ml
Gesamt	49,31	Liter



Fermentis SAFALE US-05
Anzahl Einheiten: 2 zu 11,5g

Benötigte Gerätschaften

Maischekessel 38 Liter
Läuterbottich 30 Liter
Sudpfanne 50 Liter

Maischen

Einmaischen:	25.09	Liter Wasser auf 67 °C erhitzen und Malzschüttung zugeben
Kombirast (66°-69°)		Maische auf 67 °C erhitzen und 60 min Rast einlegen.
Verzuckerung (70°-75°)		Maische auf 78 °C erhitzen und 10 min Rast einlegen.
Abmaischen (78°)		Maische auf 78 °C erhitzen und 0 min Rast einlegen.

Läutern

Läutern vorbereiten	Maische in den Läutereimer schöpfen
Nachguss vorbereiten:	24.22 Liter Wasser auf 78 °C erhitzen
Nach etwa 10-20 min Wartezeit solange Vorderwürze ablaufen lassen und wieder zurück in den Läutereimer schütten, bis Würze klar läuft.	
Läutern	Würze langsam ablaufen lassen (Treber darf nicht trockenlaufen!). Bevor Treber trockenläuft immer etwas (ca. 2-3 Liter) Nachguss über Schaumköffel nachgießen.

Würze kochen

Würze zum Kochen bringen	
1. Hopfengabe:	Nach 20 min 5.72 g Citra Hopfen untermischen
2. Hopfengabe:	Nach 50 min 11.43 g Citra Hopfen untermischen
3. Hopfengabe:	Nach 10 min 11.43 g Citra Hopfen untermischen
4. Hopfengabe:	Nach 5 min 11.43 g Citra Hopfen untermischen
5. Hopfengabe:	Nach 5 min 17.15 g Citra Hopfen untermischen
Würzmenge eintragen	Die Würzmenge ermitteln und im Tab (Brau & Gärdaten) in das Eingabefeld (Würzmenge vor dem Hopfenseihen) eintragen
Whirlpool	Kocher abschalten. Wenn thermische Bewegung abgeflaut ist, einen Whirlpool erzeugen ca. 15 min warten bis sich Trubkegel gebildet hat

Abseihen & Anstellen

Hopfenseihen	Die Würze durch einen Filter in den Gärbehälter abfüllen
Würzmenge eintragen	Die Würzmenge ermitteln und im Tab (Brau & Gärdaten) in das Eingabefeld (Würzmenge nach dem Hopfenseihen) eintragen
Stammwürze eintragen	Die Stammwürze messen und im Tab (Brau & Gärdaten) in das Eingabefeld (Stammwürze nach dem Hopfenseihen) eintragen
Verdünnen	Wenn gewünscht, die Würze mit der berechneten Menge Wasser auf Sollstammwürze verdünnen

Abkühlen

Die Würze auf Anstelltemperatur bringen.

Würzmenge eintragen

Die Würzmenge ermitteln und im Tab (Brau & Gärdaten) in das Eingabefeld (Würzmenge beim Anstellen) eintragen

Stammwürze eintragen

Die Stammwürze messen und im Tab (Brau & Gärdaten) in das Eingabefeld (Stammwürze beim Anstellen) eintragen

Hefe zugeben

Die Würze mit dem Rührer gut durchlüften und die Hefe unterrühren.

Sud als gebraut markieren, zurücklehnen und ein Bier genießen (am besten ein Selbstgebrautes)

kleiner-brauhelfer v1.4.4.5